

## 「組織グループの移動」の設定例

2018/09/20

本ドキュメントは、Workspace ONE (AirWatch)の機能の一つである「組織グループの移動」についてまとめた利用ガイドとなっております。

「デバイスの組織グループの変更」と、「ユーザーの組織グループの変更」を組み合わせで実行します。組織グループの変更作業は全て、最上位の組織グループで作業を行って下さい。


※ バージョン 9.4 より、コンソールの名称が“AirWatch Console”から“Workspace ONE UEM Console”に変更されました。

## 目次

1	組織グループ移動の流れ.....	2
1.1	組織グループ移動の注意点 1.....	2
1.2	組織グループ移動の注意点 2.....	3
2	設定手順.....	4
2.1	Step1 ユーザーの移動 (移動元グループ → 最上位グループ) .....	4
2.2	Step2 デバイスの移動 (移動元グループ → 目的の組織グループ) .....	5
2.3	Step3 ユーザーの移動 (最上位グループ → 移動先グループ) .....	7
2.4	移動後の確認.....	8

## 1 組織グループ移動の流れ


当事例では、サブ組織グループ①から②への移動手順を記載しています。




組織グループの移動は、それぞれ「デバイスの組織グループ」と「ユーザーの組織グループ」を別個に移動させる必要があります。

### 1.1 組織グループ移動の注意点 1

サブ組織グループ間での移動を行う場合、デバイスについては直接移動できますが、ユーザーについてはサブ組織グループ間での直接の移動はできません。




ユーザー移動は、一度最上位のグループを経由してターゲットのグループに移動させる必要があります。




### 1.2 組織グループ移動の注意点 2

ユーザー、デバイスにおける組織グループの移動は、必ず下記の順番で操作を行って下さい。  
順番を誤りますと、正しく移動を実施できません。


#### Step1 ユーザーの移動 最上位組織グループへ（上り）



#### Step2 デバイスの移動




#### Step3 ユーザーの移動 移動先組織グループへ（下り）




## 2 設定手順

### 2.1 Step1 ユーザーの移動（移動元グループ → 最上位グループ）

まず、ユーザーを最上位の組織グループに移動します。



[アカウント]( > [ユーザー] > [リスト表示]) をクリックし、ユーザーリストを表示します。



移動させたいユーザーにチェックを入れて[その他アクション] > [組織グループを変更する]をクリックします。



画面[ユーザーを組織グループ間で移動]の[ターゲットの組織グループ]を最上位の組織グループに設定し、[移動]をクリックします。



対象ユーザーの組織グループが最上位のグループに変更されていることを確認します。



※現時点では、対象ユーザーに割り当てられたデバイスには移動元グループの設定が適用されています。

続いて、デバイスを移動先の組織グループに移動します。

## 2.2 Step2 デバイスの移動 (移動元グループ → 目的の組織グループ)

続いて、デバイスを目的の組織グループに移動します。

[デバイス] > [リスト表示]をクリックし、移動デバイスするデバイスの組織グループを確認します。



移動デバイスにチェックを入れ、[その他のアクション] > [組織グループを変更する]をクリックします。



画面[組織グループの変更]の[組織グループ]に移動先の組織グループを指定して、[変更]をクリックします。



管理コンソールの組織グループを移動先に変更し、デバイスが移動されている事を確認します。目的の組織グループに変更されています。




### 2.3 Step3 ユーザーの移動（最上位グループ → 移動先グループ）

最後に、Step1 で最上位の組織グループに移動したユーザーを目的の組織グループに移動させます。

管理コンソールの組織グループを最上位の組織グループにして、[アカウント] (> [リスト表示])をクリックし、ユーザーリストを表示します。

Step1 で移動したユーザーに対しチェックをいれて、[その他のアクション] > [組織グループを変更する]をクリックします。



画面[ユーザーを組織グループ間で移動]の[ターゲットの組織グループ]を移動先の組織グループを設定し、[移動]をクリックします。



ユーザーリストで、対象ユーザー移動先の組織グループになっていることを確認します。



## 2.4 移動後の確認

移動後のユーザーおよびデバイスを確認します。

管理コンソールの組織グループを移動先の組織グループにして、[アカウント] (> [リスト表示])をクリックし、ユーザーリストを表示します。

移動したユーザーが表示されることを確認し、リストの右のデバイス欄の数字をクリックし、デバイスの詳細を表示します。

一般情報	連絡先情報	加入組織グループ	ユーザーグループ	デバイス	状態
a001 a 001	a001@xxx.com	sub2a	0	1	有効

[デバイス] > [詳細表示]の[概要]タブの[デバイス情報]に表示される組織グループが移動先になっている事を確認します。

概要	順守	プロフィール	アプリ	コンテンツ	場所	ユーザー	その他
<p>デバイスに侵害は発生していません</p> <p>0 順守違反</p> <p>加入済み 2018/09/19</p> <p>最終接続時間 7分前</p>	<p>セキュリティ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MDMによる管理</li> <li>「iPhone を探す」が有効です</li> <li>アクティベーションロック有効</li> </ul>	<p>ユーザー情報</p> <p>ユーザー名 a001</p> <p>名前 a 001</p>	<p>デバイス情報</p> <p>組織グループ /sub2 / sub2a</p> <p>場所 sub2a default</p>				

以上が、組織グループの移動についての説明となります。